NERO 刻录软件简易指南 V1.0

当您购买到配置有刻录机的联想商用电脑时，您的机器上已经预装了Ahead Nero 刻录软件。同时为保证您使用的方便，我们同时配置了相应的安装光盘。

软件安装

当您需要重新安装该软件时，用鼠标双击 '**联想商用机型NERO刻录软件**' 光盘根目录下的文件 setup.exe，当出现如下对话框时，点击默认的 '**是的，我同意**' 即可。

安装完成后请重新启动计算机。启动后点击开始→程序→ ahead Nero → nero burning rom 就可以使用刻录软件了。

功能概述

Burning Rom: 它可以制作各类CDR/CDRW盘片，包括 '数据(ISO)'，'音频 CD'，'混合模式 CD'，'CD 其他'，'CD 拷贝'，'VCD'，'SVCD'，'只读 CD(混合)'，'只读 CD(启动)'，'只读 CD(UDF)'，'只读 CD(UDF/ISO)'。

InCD: 安装完成并重新启动计算机后，在右下角会出现一个带箭头小图标，双击它并根据向导格式化 CDRW 盘。结束后你就可以在 '资源管理器中' 对CDRW盘片进行读写操作。这时，你的CDRW盘就是一张超大容量的软盘。

光碟术语

ISO 9660 (数据光碟): 数据可利用该格式写入光碟。用户可在许多电脑环境中使用该格式。如果需要在不同的电脑系统上使用光碟, 则必须严格限制文件名长度 - 如在 DOS 环境下使用的文件名等。

音频光碟: 音频光碟一般包括多个音轨(曲目)。这种格式的光碟只包含纯音频数据。光碟可利用市售唱机播放, 也可以在电脑上播放。

注: 制作音频光碟时应注意, 市场上只有少数几款唱机能够播放可重写光碟 -CDRW。因此, 用户应注意使用空白 CD-R 光碟。

混合模式光碟: 混合模式光碟包含数据轨道, 后接数条音轨。

可启动光碟: 启动是指加载操作系统的意思。要想利用光碟启动电脑, 则必须制作特殊的 “可启动光碟”。 可启动光碟包含一条可启动轨道和一条 ISO 9660 轨道。

VCD: VCD 光碟也是以 ISO 文件系统为基础, 并包含数字视频节目。VCD 光碟可以在 VCD/DVD 影碟机及电脑上播放。

SVCD: 制作 SVCD 光碟时, 原版数据必须是 MPEG-2 编码, 且参数必须适用于 SVCD 光碟。制作 SVCD 光碟必须使用编码器, 而编码器应具有相应的功能。本软件不含 SVCD 的编码器, 如果需要, 请查询网站 http://www.nero.com, 您会获得详细的信息。

UDF/ISO 光碟: UDF 文件系统经特别优化, 用来处理大量数据并可适应现有文件系统。Nero 可用来刻录 UDF 及同时包含 UDF 和 ISO 9660 文件系统。

CD 其他 / 增强音乐光碟: ‘CD 其他’ 是多媒体系统音频光碟的最新标准。该格式的光碟永远都含有两个记录。第一个记录只包含纯音频数据, 并可在音频光碟唱机上播放, 而第二个记录则包含任意格式的电脑数据。

写入方法

轨道一次刻录: 该方法中各轨道分别写入光碟。写入操作在各轨道间略有停顿。这就是说, CD-R 或 CD-RW 可以像标准磁盘一样写入数据 - 操作极为简单。

光碟一次刻录: 该模式下, 所有轨道通过一次操作写入光碟, 期间激光不关闭。

记录一次刻录: 记录一次刻录方法主要用于CD Extra。记录一次刻录方法中, 首先包含多个音轨的记录通过一次操作写入光碟。之后关闭激光, 但光碟不关闭。之后通过第二次操作写入第二个(数据)记录。

复制方法

镜像复制: Nero读取拟写入光碟的文件并将文件作为镜像文件保存在磁盘上。镜像文件可避免复制错误。同时应注意, 镜像复制要求磁盘有 800 MB 的可用空间, 且复制过程可能会很长。

快速复制: 快速复制方法中, Nero 直接由CD-ROM/DVD驱动器读取数据, 然后将数据直接写入光碟刻录机中的光碟上。该方法较镜像复制方法速度快, 且不需要磁盘有数百兆的可用空间。

其他帮助

Nero 有详细的联机帮助功能。

如需特定功能的说明, 可选择工具栏上的 , 然后单击需要帮助的功能。

您也可以按下 F1, 显示有关屏幕当前显示部件的帮助。

但显示的文字不是有关整个窗口的说明, 而是有关窗口内选择栏位或鼠标所指栏位的说明。